

AFNAME INSTRUCTIE VOOR INFLUENZADIAGNOSTIEK

Saltro-instructies

Vermeld altijd de gegevens van de huisartsenpost op het aanvraagformulier!



Soort onderzoek: PCR & viruskweek

Afname materiaal: keelwat

Keelwat heeft de voorkeur maar mocht dit niet lukken, dan kan als alternatief een diepe neuswat worden afgenomen.

N.B.

Het is voldoende om alleen een keelwat af te nemen.

Instructie

- Gebruik afnameset voor respiratoire virussen:
Copan flocced swab met UTM 3 ml

Keelwat:

Neem het wattenstaafje en laat patiënt mond openen en eventueel 'aaaaa' zeggen. Gebruik eventueel een spatel om de tong plat te maken. Net voorbij de tonsillen, tegen de achterwand van de keel, het wattenstaafje even rond draaien. Dit kan kort en snel.

- Plaats de afnamewat in de UTM-vloeistof
- Breek de afnamewat op het breekpunt in de steel en sluit het buisje met daarin het onderste deel van de afnamewat goed af.

Transportinstructie

Afgenomen materiaal kan bij een kamertemperatuur tot max. 48 uur worden bewaard voor inzending.

Inleveren bij:

- Locatie (prikpunt) van Saltro
- Transporteur van Saltro bij bezoek aan de praktijk
- Versturing per post (in een rode verzendenvolp)

Invullen aanvraagformulier

Vul bijgeleverde aanvraagformulier in.

Hygiënische maatregelen bij afname keel- en neuswat

- Doe een mondkapje voor
- Leg alle materialen klaar 2 meter buiten bereik van patiënt. Hang een afvalzakje binnen bereik (plakband nodig!)
- Doe handschoenen aan en neem de keel of neuswat af
- Desinfecteer materialen met alcohol 70% zoals schaar, envelop en andere dingen die met de handschoenen aangeraakt zijn
- Ruim alles op: doe handschoenen uit en als laatste mondkapje af (eerst onderste elastiek, daarna de bovenste). Stop dit alles in een afvalzak.
- Desinfecteer tot slot de handen. Bij huisbezoek laat u de afvalzak achter bij het gezin.